



Pump Genius Multiplex V1.00

Informaciones de la Aplicación

Equipamiento: MW500

Versión del Firmware: V3.20 o superior

Versión del Software WLP: V11.18 o superior

Versión Actual de la Aplicación: PGMPX_MW500_es_V1_00.apl

Versión Anterior de la Aplicación: -

Nº del Documento: 10014157259/00

Desvíos funcionales encontrados en la versión anterior de la aplicación

1) No hay.

Modificaciones en la versión actual de la aplicación

1) La aplicación Pump Genius Multiplex se implementó en el software WLP.



¡NOTA!

Anexo 1 muestra la forma de importar la aplicación Pump Genius Multiplex en el WLP.

Anexo 1 – Cómo Importar la Aplicación en el WLP

- 1) En el Software de Programación Ladder WLP, en el menú “Herramientas”, seleccione la opción “Importa Aplicación para el WLP”;
- 2) Busque el archivo “PGMPX_MW500_es_V1_00.apl” y haga clic en “OK”;
- 3) La aplicación Pump Genius Multiplex se importarán para el WLP;
- 4) Para seleccionar la aplicación, en el menú “Herramientas”, en la opción “Aplicación”, “MW500”, “Create”, “Pump Genius”, seleccione la opción “Multiplex”.