



## Pump Genius Simplex V1.00

### Informaciones de la Aplicación

Equipamiento: MW500

Versión del Firmware: V3.20 o superior

Versión del Software WLP: V11.18 o superior

Versión Actual de la Aplicación: PGSPX\_MW500\_es\_V1\_00.apl

Versión Anterior de la Aplicación: -

Nº del Documento: 10014157259/00

#### Desvíos funcionales encontrados en la versión anterior de la aplicación

1) No hay.

#### Modificaciones en la versión actual de la aplicación

1) Implementado la aplicación Pump Genius Simplex en el software WLP.



**¡NOTA!**

Anexo 1 muestra la forma de importar la aplicación Pump Genius Simplex en el WLP.

## Anexo 1 – Cómo Importar la Aplicación en el WLP

- 1) En el Software de Programación Ladder WLP, en el menú “Herramientas”, seleccione la opción “Importa Aplicación para el WLP”;
- 2) Busque el archivo “PGSPX\_MW500\_es\_V1\_00.apl” y haga clic en “OK”;
- 3) La aplicación Pump Genius Simplex se importarán para el WLP;
- 4) Para seleccionar la aplicación, en el menú “Herramientas”, en la opción “Aplicación”, “MW500”, “Create”, “Pump Genius”, seleccione la opción “Simplex”.